

Oracle Enterprise Manager の起動と停止

EMDC (Enterprise Manager Database Control)

単一データベース管理用 OEM 画面

-- ステータス確認 --

EM が起動しているのか停止しているのかを確認する場合は、`emctl status dbconsole` コマンドを使います

C:\> emctl status dbconsole

```
Oracle Enterprise Manager 11g Database Control Release 11.2.0.4.0
```

```
Copyright (c) 1996, 2013 Oracle Corporation. All rights reserved.
```

```
https://server01:1158/em/console/aboutApplication
```

```
Oracle Enterprise Manager 11g is not running.
```

↑

停止中

```
Oracle Enterprise Manager 11g is running.
```

↑

起動中

-- EM の起動 --

EM を起動するためには、`emctl start dbconsole` コマンドを使います

C:\> emctl start dbconsole

```
Oracle Enterprise Manager 11g Database Control Release 11.2.0.4.0
```

```
Copyright (c) 1996, 2013 Oracle Corporation. All rights reserved.
```

```
https://server01:1158/em/console/aboutApplication
```

```
Starting Oracle Enterprise Manager 11g Database Control ..... started.
```

```
-----  
Logs are generated in directory /u01/app/oracle/ product/11.2.0/dbhome_1/  
server01_db01/sysman/log
```

-- EM の停止 --

EM を停止するには、emctl stop dbconsole コマンドを使います

C:\> emctl stop dbconsole

Oracle Enterprise Manager 11g Database Control Release 11.2.0.4.0

Copyright (c) 1996, 2013 Oracle Corporation. All rights reserved.

<https://server01:1158/em/console/aboutApplication>

Stopping Oracle Enterprise Manager 11g Database Control ...

... Stopped.

EMGC (Enterprise Manager Grid Control)

複数データベース管理用 OEM 画面

-- ステータス確認 --

EM が起動しているのか停止しているのかを確認する場合は、コマンドを使います

C:¥

-- EM の起動 --

EM を起動するためには、コマンドを使います

C:¥

-- EM の停止 --

EM を停止するには、コマンドを使います。

C:¥